




<Key Macro 機能>


MyChipPro では、頻繁に使用する複数のコマンド等を Key Macro として定義しておくことができます。その機能を以下に示します。

1. Option→Customize Keyboard 選択後、Key Macro ボタンを押して下さい。
2. Name リストボックスで new ボタンをクリックして下さい。
3. 'CreateHole'をタイプして下さい。
4. Press shortcut key テキストボックスの内部をクリックして下さい。
5. Ctrl+1 を押して下さい。
6. Assign ボタンをクリックして下さい。
7. Commands リストボックスで new ボタンをクリックして下さい。
8. 'Rectangle @0,@0 @15,@15'をタイプして下さい。
9. Commands リストボックスで new ボタンをクリックして下さい。
10. 'SubtractRectangle @5,@5 @5,@5'をタイプして下さい。
11. Close ボタンをクリックして下さい。





LayEdPro 上で Ctrl+1 を実行すると、定義したキーコマンドが実行されます。



Key Macro での使用コマンドの一覧に関しては、LayEd Reference マニュアルの Appendix I をご参照ください。

