





<マウスカスタマイズ機能>

MyChipPro ではマウスメニューを使用でき、そのメニューのカスタマイズが可能です。
その機能を以下に示します。

1. Option -> Toolbars -> Customize を実行し、Menu タブをクリックします。




2. 赤い部分をクリックすると、様々なメニューオプションが表示されます。






3. “No Object”が選択された場合、以下のウィンドウが示されます。これはデフォルトとしてプログラム内に設定されています。




4. 新しいコマンドを追加する場合、“Command”タブを選択し、それぞれのカテゴリで所望のコマンドを選択して下さい。





5. 選択したコマンドをクリックし、左のウィンドウにそれをドラッグ&ドロップして下さい。



オブジェクトがない場合、マウスメニュー内で **Open Project** を選択できます。